

一、SDK集成

1、获取SDK

从github上下载活体检测sdk的aar包 [点我下载sdk](#)

2、手动导入SDK

将获取的sdk的aar文件放到工程中的libs文件夹下，然后在app的build.gradle文件中增加如下代码

```
repositories {  
    flatDir {  
        dirs 'libs'  
    }  
}
```

在dependencies依赖中增加对aar包的引用

```
implementation(name:'alive_detected_library', ext: 'aar')//aar名称和版本号以下载下来的最新版为准  
implementation(name: 'opencvLibrary343', ext: 'aar')    // 添加对OpenCV库的依赖  
implementation 'com.squareup.okhttp3:okhttp:3.3.1'      // 添加对okHttp的依赖  
implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.5'        // 添加对gson的依赖
```

二、SDK接口

1) 活体检测功能提供类：AliveDetector

- getInstance(): 获取AliveDetector单例对象
- init(Context context, NISCameraPreview cameraPreview, String businessId): 初始化，第一个参数是Context对象，第2个参数为相机预览View，第三个参数为从易盾官网申请的业务id
- void setDetectedListener(DetectedListener detectedListener): 设置回调监听器
- void startDetect(): 开始检测
- void stopDetect(): 关闭检测
- void setTimeout(long timeout): 设置检测超时时间，单位ms，默认为2min

2) 活体检测回调监听器类：DetectedListener

```
public interface DetectedListener {  
    /**  
     * 活体检测引擎已经初始化完成，可以开始检测  
     */  
    void onReady();  
}
```

```

/**
 * 活体检测状态是否改变，当引擎检测到状态改变时会回调该接口
 *
 * @param stateTip:引擎检测到的实时状态
 */
void onStateTipChanged(String stateTip);

/**
 * 活体检测是否通过回调
 */
void onPassed(boolean isPassed,String token);

/**
 * 活体检测过程中出现错误时回调
 *
 * @param code:错误码
 * @param msg:出错原因
 */
void onError(int code, String msg,String token);

/**
 * 活体检测过程超时回调
 */
void onOverTime();
}

```

三、使用说明

1、在xml布局文件中使用活体检测相机预览View

如下是个简单示例：

```

<com.netease.nis.alivedetected.NISCameraPreview
    android:id="@+id/surface_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="400dp" />

```

1、获取AliveDetector对象，进行初始化

将前面布局中获取到的相机预览View以及从易盾官网申请的业务id传给init()接口进行初始化

```

mAliveDetector = AliveDetector.getInstance();
mAliveDetector.init(this, mCameraPreview, BUSINESS_ID);

```

2、设置回调监听器，在监听器中根据相应回调做自己的业务处理

```

mAliveDetector.setDetectedListener(new DetectedListener() {
    @Override
    public void onReady() {

```

```

        //Toast.makeText(getApplicationContext(), "检测引擎初始化完成",
Toast.LENGTH_LONG).show();
    }

    @Override
    public void onStateTipChanged(String stateTip) {
        setTipText(stateTip);
    }

    @Override
    public void onPassed(boolean isPassed, String token) {
        if (isPassed) {
            showToast("活体检测通过,token is:" + token);
            // 可以在此处使用token做reCheck
        } else {
            showToast("活体检测不通过,token is:" + token);
        }
    }

    @Override
    public void onError(int code, String msg, String token) {
        Log.e(TAG, "listener [onError]:" + msg);
        showToast("活体检测出错,原因:" + msg + " token:" + token);
    }

    @Override
    public void onOverTime() {
        showToast("检测超时");
    }

});

```

3、开始/停止检测

```

mAliveDetector.startDetect();
mAliveDetector.stopDetect();

```