

一、SDK集成

1、获取SDK

从github上下载活体检测sdk的aar包 [点我下载sdk](#)

2、手动导入SDK

将获取的sdk的aar文件放到工程中的libs文件夹下，然后在app的build.gradle文件中增加如下代码

```
repositories {  
    flatDir {  
        dirs 'libs'  
    }  
}
```

在dependencies依赖中增加对aar包的引用

```
implementation(name:'alive_detected_library', ext: 'aar')           // aar名称和版本号以下  
下载下来的最新版为准  
implementation(name: 'opencvLibrary343-release', ext: 'aar')      // 添加对OpenCV库的  
依赖  
implementation 'com.squareup.okhttp3:okhttp:3.3.1'               // 添加对okHttp的依  
赖  
implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.5'                 // 添加对gson的依赖
```

二、SDK接口

1) 活体检测功能提供类：AliveDetector

- getInstance(): 获取AliveDetector单例对象
- init(Context context, NISCameraPreview cameraPreview, String businessId)：初始化，第一个参数是Context对象，第2个参数为相机预览View，第三个参数为从易盾官网申请的业务id
- void setDetectedListener(DetectedListener detectedListener)：设置回调监听器
- void startDetect()：开始检测
- void stopDetect()：关闭检测
- void setTimeOut(long timeout)：设置检测超时时间，单位ms，默认为2min
- void setDebugMode(boolean isDebug)：设置是否开启调试模式，默认关闭
- void setSensitivity(int sensitivity)：设置检测动作灵敏度等级，可取值为 0，1，2分别表示容易通过，普通，难通过

2) 活体检测检回调监听器类：DetectedListener

```
public interface DetectedListener {  
    /**  
     * 活体检测引擎初始化时回调  
     */
```

```

    * @param isInitSuccess 活体检测引擎是否初始化成功：
    *                      1) true, 初始化完成可以开始检测
    *                      2) false, 初始化失败，可尝试重新启动活体检测流程 {@link
AliveDetector#startDetect()}
    */
    void onReady(boolean isInitSuccess);

    /**
     * 此次活体检测下发的待检测动作指令序列，{@link ActionType}
     *
     * @param actionTypes
     */
    void onActionCommands(ActionType[] actionTypes);

    /**
     * 活体检测状态是否改变，当引擎检测到状态改变时会回调该接口
     *
     * @param actionType 当前动作类型，如果接入者希望替换SDK内部默认的检测状态提示文案，
     *                  可通过该参数判断动作类型，然后替换{@code stateTip}的值即可
     * @param stateTip 引擎检测到的实时状态
     */
    void onStateTipChanged(ActionType actionType, String stateTip);

    /**
     * 活体检测是否通过回调
     *
     * @param isPassed 活体检测是否通过，true: 通过，false:不通过
     * @param token 此次活体检测返回的易盾token
     */
    void onPassed(boolean isPassed, String token);

    /**
     * 活体检测过程中出现错误时回调
     *
     * @param code 错误码
     * @param msg 出错原因
     */
    void onError(int code, String msg, String token);

    /**
     * 活体检测过程超时回调
     */
    void onOverTime();
}

```

3) 活体检测动作序列类型枚举：ActionType

活体下发动作序列以及实时检测时返回的动作序列类型，其包含的值与对应含义如下：

```

ACTION_STRAIGHT_AHEAD("0", "正视前方"),
ACTION_TURN_HEAD_TO_RIGHT("1", "向右转头"),
ACTION_TURN_HEAD_TO_LEFT("2", "向左转头"),
ACTION_OPEN_MOUTH("3", "张嘴动作"),
ACTION_BLINK_EYES("4", "眨眼动作"),
ACTION_ERROR("5", "动作错误"),
ACTION_PASSED("6", "动作通过");

```

三、使用说明

1、在xml布局文件中使用活体检测相机预览View

注意:

- 为了避免在某些中低端机型上检测卡顿，建议预览控件的宽与高不要设置为全屏，过大的预览控件会导致处理的数据过大，降低检测流畅度

- 预览宽高不要随意设置，请遵守大部分相机支持的预览宽高比，3：4或9：16

如下是个简单示例：

```
<com.netease.nis.alivedetected.NISCameraPreview
    android:id="@+id/surface_view"
    android:layout_width="360dp"
    android:layout_height="480dp" />
```

2、获取AliveDetector对象，进行初始化

将前面布局中获取到的相机预览View以及从易盾官网申请的业务id传给init()接口进行初始化

```
mAliveDetector = AliveDetector.getInstance();
mAliveDetector.init(this, mCameraPreview, BUSINESS_ID);
```

3、设置回调监听器，在监听器中根据相应回调做自己的业务处理

```
mAliveDetector.setDetectedListener(new DetectedListener() {
    @Override
    public void onReady(boolean isInitSuccess) {
        if (isInitSuccess) {
            Log.d(TAG, "活体检测引擎初始化完成");
        } else {
            // mAliveDetector.startDetect();
            Log.e(TAG, "活体检测引擎初始化失败");
        }
    }
});

/**
 * 此次活体检测下发的待检测动作指令序列
 *
 * @param actionTypes
 */
@Override
public void onActionCommands(ActionType[] actionTypes) {
    String commands = buildActionCommand(actionTypes);
    showToast("活体检测动作序列为:" + commands);
    Log.e(TAG, "活体检测动作序列为:" + commands);
}

@Override
public void onStateTipChanged(ActionType actionType, String
stateTip) {
```

```

        Log.d(TAG, "actionType:" + actionType.getActionTip() + "
stateTip:" + actionType);
        setTipText(stateTip);
    }

    @Override
    public void onPassed(boolean isPassed, String token) {
        if (isPassed) {
            Log.d(TAG, "活体检测通过,token is:" + token);
            showToast("活体检测通过,token is:" + token);
        } else {
            Log.e(TAG, "活体检测不通过,token is:" + token);
            showToast("活体检测不通过,token is:" + token);
        }
    }

    @Override
    public void onError(int code, String msg, String token) {
        Log.e(TAG, "listener [onError]:" + msg);
        showToast("活体检测出错,原因:" + msg + " token:" + token);
    }

    @Override
    public void onOverTime() {
        showToast("检测超时");
    }

});

```

4、开始/停止检测

```

mAliveDetector.startDetect();
mAliveDetector.stopDetect();

```

四、防混淆配置

```

-keep class com.netease.nis.alivedetected.entity.**{*;}
-keep class com.netease.nis.alivedetected.AliveDetector    {#不会混淆类名
    public <methods>;
}
-keep class com.netease.nis.alivedetected.DetectedEngine{
    native <methods>;
}
-keep class com.netease.nis.alivedetected.NISCameraPreview {#不会混淆类名
    public <methods>;
}
-keep class com.netease.nis.alivedetected.DetectedListener{*;}
-keep class com.netease.nis.alivedetected.ActionType    { *;}

```